



***Motion Studio***  
***What's New — 更新内容***  
***Version 2.10.03***

1.	概要 .....	3
2.	WHAT'S NEW – 更新内容 .....	4
2.1.	Y5/N5-HD に ROI を追加 .....	4
2.2.	エクストラ ROI .....	5
2.3.	MOV コーデックの列挙 .....	6
2.4.	トレースファイルの削除を追加 .....	7
2.5.	HG カメラシリーズのログファイル関連メニューを追加 .....	8
2.6.	センサーゲイン .....	9
2.7.	ヒストグラム ウィンドウ .....	10

**Copyright © Integrated Design Tools, Inc.**

The information in this document is for information purposes only and is subject to change without notice. Integrated Design Tools, Inc. makes no warranty of any kind with regards to the information contained in this document, including but not limited to implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Integrated Design Tools, Inc. shall not be liable for errors contained herein nor for incidental or consequential damages from the furnishing of this information. No part of this document may be copied, reproduced, recorded, transmitted or translated without the express written permission of Integrated Design Tools, Inc.

# 1. 概要

本書には、Motion Studio Version 2.10.03 のGUI で追加、改善、変更された内容の概略が記載されています。

## **2. What's new — 更新内容**

### **2.1. Y5/N5-HD に ROI を追加**

Y5-HD及びN5-HDがROI設定対応になりました。


## 2.2. エクストラ ROI

エクストラROIは、センサーサイズ以上の解像度を出力する設定です。下表は各カメラで設定可能なエクストラROIの解像度です。

機種	解像度
Y3 Classic	1504x1128
N3-S1/S2	1504x1128
Y6	1600x1200
	1920x1080
Y5/N5	2560x1920
	2560x1440
	2560x1080

## 2.3.MOV コーデックの列挙

MOV形式のインストール済コーデックを列挙するフォーマットが追加されました。




## 2.4. トレースファイルの削除を追加



”トレースを削除” ボタンをクリックすると、ローカルハードディスクにある全てのトレースファイルが削除されます。

## 2.5.HG カメラシリーズのログファイル関連メニューを追加




HGカメラシリーズは、エラーやアップデートのログファイルをカメラメモリーに保存します。追加されたメニューは

- HG エラーログを表示 (HGカメラのメモリー内にあるエラーログファイルをダウンロードし表示します)
- HG エラーログを削除 (HGカメラのメモリーからエラーログファイルを削除します)
- HG アップデートログを表示 (HGカメラのメモリー内にあるアップデートログファイルをダウンロードし表示します)


## 2.6. センサー ゲイン

センサーゲインの表記が新しくなりました(1.00, 1.41, 2.00, 2.82)。



## 2.7. ヒストグラム ウィンドウ

ヒストグラムのインターフェースが改善されました。



1. 折れ線表示: ヒストグラムを折れ線で表示することができます。
2. X軸ラベル: X軸に複数のラベルを設定できます。